

Руководство по подключению нового Доверенного лица для работы в ИС УЦ

Для подключения нового Доверенного лица (далее – ДЛ) к работе в Информационной системе «Удостоверяющий центр Федерального казначейства» (далее – ИС УЦ) оператору Управления Федерального казначейства необходимо выполнить следующие действия:

1. Обеспечить наличие в Подсистеме обеспечения информационной безопасности Системы обеспечения безопасности информации Федерального казначейства (далее – ПОИБ СОБИ ФК) сведений об организации и сотрудниках ДЛ. Руководство по регистрации пользователей в ПОИБ СОБИ ФК доступно по ссылке: <https://roskazna.gov.ru/upload/iblock/948/Registratsiya-polzovateley-POIB.pdf>. Обеспечить сертификатами операторов ДЛ на основании запросов на изготовление сертификатов.
2. Добавить сведения организации в подсистему Ведения реестра сертификатов ИС УЦ (далее – ВРС) в реестр организаций, если они не были добавлены ранее.
3. Добавить новое ДЛ в реестр доверенных лиц в ВРС, указав следующие сведения:
 - в поле «Организация» выбрать организацию, которой нужно дать права ДЛ;
 - выставить признак «Обрабатывает запросы любых организаций», если у ДЛ должна быть возможность обрабатывать запросы сотрудников любых организаций;
 - в блок «Адреса приемов» добавить список адресов, по которым осуществляется прием операторами ДЛ;
 - заполнить блок «Соглашение ДЛ» сведениями соглашения с ДЛ;
 - при наличии дополнительного соглашения с ДЛ, заполнить блок «Дополнительное соглашение ДЛ».
4. Зарегистрировать обращение в Подсистеме управления процессами эксплуатации (далее – ПУПЭ ФК) на группу поддержки ИС УЦ о добавлении нового ДЛ. В обращении указать:
 - ОГРН ДЛ;
 - если у ДЛ должна быть возможность подачи запросов через API, то указать это в обращении.
5. После закрытия обращения в ПУПЭ ФК группой поддержки ИС УЦ проинформировать ДЛ о необходимости предоставить доступ операторам ДЛ в ПОИБ и предоставить ссылку на руководство по регистрации пользователей в ПОИБ СОБИ ФК: <https://roskazna.gov.ru/upload/iblock/948/Registratsiya-polzovateley-POIB.pdf>. Для этого регистратор ПОИБ от ДЛ для каждого оператора ДЛ должен назначить в ПОИБ роль «Оператор ДЛ».